

Bovikalc® P.

Bovikalc® P.

Blatt 64 b

Mineralergänzungsfuttermittel für Kühe

Bolus zum Eingeben



Blatt 64 b

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Telefon 0 18 03/660 660

 **Boehringer
Ingelheim**

Bovikalc® P.

Inhaltsstoffe

1 Bolus à 195 g enthält:
Monocalciumphosphat, Glycerin

entspricht 31 g Phosphor, 20 g Calcium

Zusammensetzung

Wasser	22 %
Rohasche	52 %
Phosphor	15,9 %
Calcium	10,3 %
Magnesium	0 %
Natrium	0 %

Anwendungsempfehlung

- Zur Verbesserung der Phosphorversorgung bei Kühen zum Zeitpunkt der Abkalbung.
- Kühe mit akutem Phosphormangel aufgrund reduzierter Futteraufnahme.
- Alle Milchkühe ab der 2. Laktation.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Perorale Verabreichung mittels Bolus-Eingeber entsprechend der Anwendungsvorschrift.

Wirkungsweise

Nach Eingabe gelangt der Bolus in den Pansen und löst sich innerhalb von 8 Stunden auf.

Dosierung

Zur Versorgung der Milchkuh in Zeiten erhöhten Phosphorbedarfes:

Aufgrund der gestiegenen Milchleistung und damit der erhöhten Phosphorausscheidung mit dem Kolostrum empfiehlt sich ein vorbeugender Einsatz bei Milchkühen ab der 2. Laktation.

2 Boli pro Kuh:

- Der 1. Bolus, wenn die Kuh Zeichen der bevorstehenden Kalbung zeigt.
- Der 2. Bolus direkt nach der Kalbung.

Zur Unterstützung einer Festliegetherapie bei klinischer Gebärpause:

2 Boli pro Kuh:

- Der 1. Bolus, wenn die Kuh nach der Infusion wieder steht
- Der 2. Bolus 6–8 Stunden später

Zur kombinierten Prophylaxe von Calcium- und Phosphormangel: Bovikalc® und Bovikalc® P.:

Bei den ersten Anzeichen der Kalbung:

Den 1. Bolus Bovikalc® P. und den 1. Bolus Bovikalc® eingeben.

Direkt nach der Kalbung:

Den 2. Bolus Bovikalc® P. und den 2. Bolus Bovikalc® eingeben.

12–15 Std. nach der Kalbung:
Den 3. Bolus Bovikalc® eingeben

24–30 Std. nach der Kalbung:
Den 4. Bolus Bovikalc® eingeben

Bovikalc® P.

Warnhinweise

- Darf nicht einer liegenden Kuh eingegeben werden.
- Zur Eingabe nur speziellen Bovikalc®-Eingeber verwenden.

Lagerhinweise

Frostfrei und trocken lagern!

Die Bovikalc® P.-Boli sollten in den Plastikröhrchen bis unmittelbar vor der Anwendung aufbewahrt werden!

Vertrieb

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim

Die korrekte Anwendung des Eingebers

1. Bolus mit dem runden Ende nach vorne in den Applikator einlegen. Dabei den Bolus fest in den Eingeber drücken, um ein Herausfallen zu vermeiden.
2. Mit einem Arm den Kopf der Kuh fixieren und mit der Hand durch Griff übers Flotzmaul den Kopf hoch- bzw. an den Körper heranziehen. Mit der anderen Hand den Bolus-Eingeber vorsichtig in das Maul Richtung Schlund einführen.
3. Nach Überwinden eines leichten Widerstandes durch den Zungengrund wird, wenn der Bolus-Eingeber soweit wie möglich vorgedrungen ist, der Bolus über einen Druck auf den Kolben eingegeben.
4. Den Bolus-Eingeber wieder zurückziehen.